## Changer la lettre du disque dur - Windows 7

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Ordinateur dans le menu Démarrer.



2. Cliquez sur Gérer.



3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, double cliquez sur l'outil Stockage puis sur Gestion des disques.



4. En bas de la fenêtre, localisez le **disque dur JPM GAMES**.

	III
<b>Disque 3</b> De base 15,00 Go En ligne	Développement (H:) 15,00 Go NTFS (Chiffré avec BitLocker) Sain (Partition principale)
CD-ROM 0 DVD (D:)	JPM GAMES
Aucun média	

5. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.

CD-ROM 0 DVD (D:)		
Aucun média		
Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accè	s	
Éjecter		
Pronriétés		

6. Sélectionnez la lettre actuelle et cliquez sur Modifier.

Autoriser l'acc chemins d'acc	ès à ce volume cès de lecteurs	en utilisan	t la lettre de l	ecteur s	uivante et le
<b>₽</b> D:			-		
Aisutor	Modifier		optimer		

7. Déroulez la liste **Attribuer la lettre de lecteur suivante** et sélectionnez la lettre **Z**.

Entrer une nouvelle lettre de lecteur ou un ch	iemin d'accè	s pour D: (	).
Attribuer la lettre de lecteur suivante :	D	-	
j Monter dans le dossier NTFS vide suivan	B D F		Parcourir
	L L	ж	Annuler
	T NO		Annuler
<u></u>	P Q R c		
	U U V		
	X		

8. Validez par **OK** puis confirmez l'opération par **Oui**.



9. Votre **disque dur** utilise désormais la nouvelle lettre **Z** dans l'explorateur.

Groupe résidentiel		
🛯 🖳 Ordinateur		
🛛 🏜 Disque local (C:)		
Documents (E:)		
Serveurs (G:)		
Développement (H:)		
> 🖶 Webastuces (I:)		
Ecteur DVD RW (Z:)	0	
JPM GAMES (Z)		
N 🔐 Dássau		

N'hésitez pas à m'appeler si besoin